

WINDOWS 10 Dátumformátum helyes beállítása

Hibajelenség oka

Windows 10 operációs rendszer szóközüket rakhat a rövid dátum formátumba, esetenként vesszővel válassza el az évet, hónapot és a napot egymástól.

Megoldás

A helyes működéshez szóközüök nélküli pontokkal elválasztott dátum formátumot kell beállítani.

Vezérlőpult : Dátum és idő szám formátumok módosítása



Rendszer és biztonság

A számítógép állapotának ellenőrzése
Fájlok biztonsági másolatának mentése a
Fájlelőzmények szolgáltatással
Biztonsági mentés és visszaállítás (Windows 7)
Hibák keresése és javítása



Hálózat és internet

Hálózati állapot és hálózati feladatok megjelenítése
Otthoni csoport és megosztási beállítások
kiválasztása



Hardver és hang

Eszközök és nyomtatók megtekintése
Eszköz hozzáadása



Programok

Program eltávolítása



Felhasználói fiókok

Fióktípus módosítása



Megjelenés és személyes beállítások

A téma megváltoztatása
Képernyő felbontásának beállítása



Óra, nyelv és terület


Nyelv hozzáadása
Beviteli módszer módosítása
[Dátum-, idő, és számformátumok módosítása](#)



Könnyű kezelés

A Windows ajánljon beállításokat
A látható megjelenítés optimalizálása

További beállítások:



Dátum fül alatt rövid dátum formátumból töröljük ki a szóközőket. Amennyiben vessző az elválasztó jell cseréje pontra.

The screenshot shows the 'Formátum testreszabása' (Format Customization) dialog box with the 'Dátum' (Date) tab selected. The 'Példa' (Example) section shows 'Rövid dátum:' as '2016. 08. 24.' and 'Hosszú dátum:' as '2016. augusztus 24.'. The 'Dátumformátumok' (Date Formats) section has 'Rövid dátum:' set to 'éééé. HH. nn.' and 'Hosszú dátum:' set to 'éééé. HHHH n.'. Below this, it explains the symbols: 'A jelölések jelentése: n, nn = nap; nnn, nnnn = a hét napja; H = hónap; é = év'. The 'Naptár' (Calendar) section shows 'Kétszámjegyű évszámok értelmezése a következő két év között:' with '1930' and '2029' in input fields, and 'A hét első napja:' set to 'hétfő'. At the bottom, there is an 'Alaphelyzet' (Default) button and a note: 'Ha vissza szeretné állítani a számok, a pénznem, az idő és a dátum alapértelmezett beállításait, kattintson az Alaphelyzet gombra.' The dialog has 'OK', 'Mégse' (Cancel), and 'Alkalmaz' (Apply) buttons at the bottom.

Az alábbi formátum már kompatibilis lesz az ügyviteli rendszerrel.

Dátumformátumok

Rövid dátum:

Hosszú dátum: